


L'activation de la nouvelle caisse peut se faire depuis une station, la configuration sera automatiquement répliquée sur tous les autres magasins.

L'activation se fait pour tous les magasins si vous en avez plusieurs.

Accédez aux **paramètres** du menu général de LCV.




Accédez aux **paramètres généraux**




Le jour de l'activation de la nouvelle caisse, il faut changer la date dans le paramètre ci-dessous **DEMARRENF** et mettre la date du jour de l'activation sous la forme **AAAAMMJJ**. Exemple encadré : 17/10/2022 devient 20221017


Pour changer la date double cliquez sur la zone où figure la date afin d'activer la zone de saisie.



Ensuite cliquez sur le bouton enregistrer qui figure en bas de la fenêtre.




Accédez **aux paramètres divers** de la rubrique **Caisse NF**.




Code	Donnée
ACTIVECAISSEH	O
ACTIVEINCONNU	N
ACTIVEPERIME	N
AFFICHEERREUR	N
ALERTEPRLV	1000;1500
ANNULCHQ	O
ANNULEARTICLE	1
ANNULECONTROLE	N
ANNULEIMMEDIATE	N
APPORTPLAN	1
A/OIRAUTO	N
BIENVENUE	N;35;10;1
BONACHAT	VIDE
BONACHAT_TEX1	VIDE
BONACHAT_TEX2	VIDE
BONACHAT_TEX3	VIDE
CDEATTENTE	1
CLIENTDEFAULT	F
CLOTURENIVEAU	2
COMPTAGEPLAN	2
CONTROLEPLAN	2
CONTROLLERESP	N
DEFAULTNEWS	N
DEMANDERCPC	N

Mettre un **O majuscule** au lieu de N majuscule dans la colonne donnée correspondant au code ACTIVECAISSEH.



Code	Donnée
ACTIVECAISSEH	O
ACTIVEPERIME	O;TESTEUR

Puis cliquez en bas de la fenêtre sur le bouton **enregistrer**.



Enfin vous devez quitter et rouvrir toutes les applications ouvertes pour tous les magasins où vous souhaitez activer la nouvelle caisse.